


Eee PC Shrinker

Eee PC Shrinker is ontworpen voor het opruimen van onnodige tijdelijke bestanden die door Windows-programma's worden gemaakt, voor het verwijderen van programma's met gelijksoortige functies en het uitschakelen van systeemfuncties die teveel schijfruimte innemen, waardoor meer ruimte wordt geleverd voor uw systeemschijf.




Het gebruik van Eee PC Shrinker kan gegevensverlies of -schade veroorzaken. Wij raden u aan een back-up te maken van belangrijke bestanden voordat u doorgaat naar de volgende procedures.

1. Pak **EeePC Shrinker.zip** uit en dubbelklik op **EeePC Shrinker.exe**.



2. Eee PC Shrinker toont alle tijdelijke bestanden, programma's en functies van het besturingssysteem. Selecteer de bestanden die u wilt verwijderen of de functie van het besturingssysteem die u wilt uitschakelen en klik op **Toepassen**.



Selecteer het programma dat u wilt verwijderen.


Selecteer de tijdelijke bestanden die u wilt verwijderen.

Selecteer de functies van het besturingssysteem die u wilt uitschakelen.




De items **StarSuite** (of **Star Office**), **JAVA** en **Microsoft Works** verschijnen alleen als Microsoft Office 2000/2003/XP/2007 op uw Eee PC is geïnstalleerd.

3. Nadat u op **OK** hebt geklikt, begint Eee PC Shrinker met het opruimen.



4. Klik op **Ja** om uw computer opnieuw op te starten na de systeemopruiming.



Indien nodig kunt u het systeemherstel en de virtuele geheugenfuncties handmatig inschakelen.

Het virtuele geheugen inschakelen

1. Klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** en klik op **Eigenschappen**.
2. Klik in het dialoogvenster **Systeemeigenschappen** op het tabblad **Geavanceerd** en klik op **Instellingen** in het gebied **Prestaties**. Klik op het tabblad **Geavanceerd** en klik vervolgens op **Wijzigen** in het gebied **Virtueel geheugen**.
3. Voer de aangepaste grootte van het virtuele geheugen in het dialoogvenster Virtueel geheugen in, klik op **Instellen** en klik vervolgens op **OK**.

Systeemherstel inschakelen

1. Klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** en klik op **Eigenschappen**.
2. Klik in het dialoogvenster **Systeemeigenschappen** op het tabblad **Systeemherstel** en klik vervolgens in het selectievakje **Systeemherstel op alle stations uitschakelen** om de optie uit te schakelen. Klik op **OK** om te voltooien.