


Eee PC Shrinker

Eee PC Shrinker è stato concepito per eliminare i file temporanei non necessari prodotti dai programmi di Windows, per eliminare programmi che hanno funzioni simili e per disabilitare le funzioni di sistema che occupano troppo spazio sull'unità, creando così più spazio per l'unità di sistema.



L'uso di Eee PC Shrinker potrebbe provocare la perdita o il danneggiamento dei dati. Si raccomanda di creare una copia di backup dei file importanti prima di proseguire con le seguenti procedure:

1. Decomprimere **EeePC Shrinker.zip** e fare doppio clic su **EeePC Shrinker.exe**.
2. Eee PC Shrinker elenca tutti i file, i programmi e le funzioni del sistema operativo temporanei. Selezionare i file da eliminare o la funzione del sistema operativo da disattivare e fare clic su **Applica**.



Selezionare il programma da disinstallare.


Selezionare i file temporanei da eliminare.

Selezionare le funzioni del sistema operativo da disattivare.




La voce **StarSuite (o Star Office)**, **JAVA** e **Microsoft Works** viene visualizzata solo se Microsoft Office 2000/2003/XP/2007 è installato nell'Eee PC.

3. Eee PC Shrinker inizia la pulizia dopo avere fatto clic su **OK**.



4. Fare clic su **Sì** per riavviare il computer dopo la pulizia del sistema.



Se necessario, è possibile attivare manualmente le funzioni di ripristino di sistema e della memoria virtuale.

Per attivare la memoria virtuale

1. Fare clic con il tasto destro su **My Computer (Computer)** e fare clic su **Properties (Proprietà)**.
2. Nella casella di dialogo **System Properties (Proprietà di sistema)**, fare clic sulla scheda **Advanced (Avanzate)** e fare clic su **Settings (Impostazioni)** nella zona **Performance (Prestazioni)**. Fare clic sulla scheda **Advanced (Avanzate)**, e quindi fare clic su **Change (Modifica)** nella zona **Virtual memory (Memoria virtuale)**.
3. Nella casella di dialogo **Virtual Memory (Memoria virtuale)**, digitare le dimensioni della memoria virtuale personalizzata, fare clic su **Set (Imposta)** e quindi fare clic su **OK**.

Per attivare il ripristino di sistema

1. Fare clic con il tasto destro su **My Computer (Computer)** e fare clic su **Properties (Proprietà)**.
2. Nella casella di dialogo **System Properties (Proprietà di sistema)**, fare clic sulla scheda **System Restore (Ripristina sistema)** e quindi fare clic per deselezionare la casella di selezione **Turn off System Restore on all drives (Disattivare Ripristina sistema su tutte le unità)**. Fare clic su **OK** per finire.