

Eee PC Shrinker

Eee PC Shrinker a été conçu pour effacer les fichiers temporaires inutiles des programmes Windows, pour supprimer les programmes ayant une fonction similaire et désactiver les fonctions système prenant trop d'espace sur le disque.




L'utilisation de Eee PC Shrinker peut entraîner des pertes ou corruptions de données. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données importantes avant de continuer.

1. Dézippez le dossier **EeePC Shrinker.zip** puis double-cliquez sur le fichier **EeePC Shrinker.exe**.



2. Eee PC Shrinker répertorie alors tous les fichiers temporaires, programmes et fonctions du système d'exploitation. Sélectionnez les fichiers à supprimer ou les fonctions du système d'exploitation à désactiver puis cliquez sur **Apply** (Appliquer).



Sélectionnez les programmes à désinstaller


Sélectionnez les fichiers temporaires à supprimer

Sélectionnez les fonctions du système d'exploitation à désactiver




StarSuite (ou Star Office), JAVA et Microsoft Works apparaissent uniquement si vous avez installé Microsoft Office 2000/2003/XP/2007 sur votre Eee PC.

3. Cliquez sur **OK** pour lancer le nettoyage de Eee PC Shrinker.



4. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre Eee PC après le redémarrage du système.



En cas de besoin, vous pouvez activer manuellement la restauration du système et la fonction de mémoire virtuelle.

Pour activer la mémoire virtuelle

1. Faites un clic droit sur le **Poste de travail** puis cliquez sur **Propriétés**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés système**, cliquez sur l'onglet **Avancé** puis cliquez sur **Paramètres** dans le champ **Performances**. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis cliquez sur le bouton **Modifier** dans le champ **Mémoire virtuelle**.
3. Dans la fenêtre **Mémoire virtuelle**, saisissez la valeur personnalisée de la mémoire virtuelle, cliquez ensuite sur **Définir**, puis cliquez sur **OK**.

Pour activer la restauration du système

1. Faites un clic droit sur le **Poste de travail** puis cliquez sur **Propriétés**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés système**, cliquez sur l'onglet **Restauration du système**, puis décochez la case **Désactiver la restauration du système sur tous les lecteurs**. Cliquez sur **OK** pour terminer.